



A-TWIN.Cash 2.0 Banking – Paramètres Raiffeisen

Portail e-banking: <https://ebanking.raiffeisen.ch>

- **Paramètres PhotoTAN:**

S'effectue dans le profil de l'utilisateur, sous Connexion

RAIFFEISEN Raiffeisenbank St. Gallen Aide et c

Fortune Paiements Investir E-mails & documents Produits Profil
Contra

Votre profil

Assistant de configuration Paramètres les plus importants seulement >

Modifier l'e-banking

E-documents Relevé de compte sous forme d'e-document (annuel) >

Notifications Notifications par e-mail ou SMS. Actives: 1 >

Page initiale, arrière-plan: Paramètres de la page d'accueil, des couleurs, du mode d'accès sans barrières >

Carte de crédit Visa Connexion aux cartes de crédit Visa inactive >

E-factures SIX Paynet Connexion aux e-factures Paynet inactive >

Transfert de données Paramètres de téléchargement des données du compte >

Sécurité

Connexion Méthode de connexion actuelle: PhotoTAN >

Mot de passe Modifier le mot de passe personnel >

Déconnexion automatique Déconnexion automatique en cas d'inactivité: 10 minutes >

Afin d'obtenir le PhotoTAN lors de la transmission des paiements, ou du téléchargement de l'extrait de compte, l'option Login par SMS doit être sur (inactif)

Paramètres: connexion

PhotoTAN (actif) ←

Une mosaïque colorée s'affiche lorsque vous vous connectez à l'e-banking. Scannez la mosaïque à l'aide de l'application PhotoTAN sur votre smartphone (même sans connexion Internet) ou sur votre appareil PhotoTAN et entrez le code qui s'affiche sur l'appareil dans l'e-banking. Il est possible d'activer jusqu'à 8 numéros de contrat différents sur un smartphone ou un appareil PhotoTAN.

Instructions

Courrier d'activation actuellement valide: [masqué]

Appareils enregistrés (jusqu'à 8 appareils) [masqué] Utilisé actuellement [masqué]

Ajouter ou réactiver appareil...

Login par SMS (inactif) ←

La connexion par SMS vous offre une solution de repli quand l'activation PhotoTAN n'est plus disponible sur votre téléphone mobile: téléphone perdu ou échangé, initialisation de l'appareil, PhotoTAN désinstallé par mégarde.

Instructions

Activer la connexion par SMS [] Téléphone mobile: [masqué]
 Changer le numéro []

Fermer

- **Paramètres Transfert des données, Données du compte avec ou sans détails**

Ce paramétrage s'effectue également dans le profil de l'utilisateur, sous Modifier l'e-banking – Transfert des données

Votre profil

Assistant de configuration Paramètres les plus importants seulement >

Modifier l'e-banking

E-documents Relevé de compte sous forme d'e-document (annuel) >

Notifications Notifications par e-mail ou SMS. Actives: 1 >

Page initiale, arrière-plan: Paramètres de la page d'accueil, des couleurs, du mode d'accès sans barrières >

Carte de crédit Visa Connexion aux cartes de crédit Visa inactive >

E-factures SIX Paynet Connexion aux e-factures Paynet inactive >

Transfert de données Paramètres de téléchargement des données du compte >

Sécurité

Connexion Méthode de connexion actuelle: PHOTOTAN >

Mot de passe Modifier le mot de passe personnel >

Déconnexion automatique Déconnexion automatique en cas d'inactivité: 10 minutes >

Activer l'option Sans détails

Paramètres: transfert de données

Données du compte

Vous pouvez télécharger les données du compte (MT940) avec ou sans détails comptables. Certains logiciels comptables ne peuvent traiter que les données sans détails

Sans détails Avec détails

Relevé de compte


Ordre collectif Comptabiliser un par un

Valeur standard pour les fichiers de paiement. Ne concerne pas les paiements saisis en ligne.

Enregistrer Fermer

- **Téléchargement manuel de l'extrait de compte**

Ce téléchargement s'effectue sous Fortune – Relevé de compte



Dans le masque, pour le téléchargement au format MT940 (Format SWIFT), toujours choisir l'option „Sans Détails“

